

បច្ចេកទេសបំពេជ្ជនកូលរត្តិ

១. ភាពថែមបំពេជ្ជនកូលរត្តិផ្លូវក្រោម

ការថែមបំពេជ្ជនកូលរត្តិផ្លូវក្រោម គឺរបំបែនជាតិរដីណាក់កាលធ្វើឱ្យត្រួតពិនិត្យ និងជាតិរដីកាលថែមបំពេជ្ជនកូលរត្តិពុំដ ។ សម្រាប់កសិករមានដើមទូនគិច គួរបានប្រកែប្រែកដឹងទ្វាយណាដែលសិចំណើដឹងមួយជាតិមានស្រាប់នៅក្នុងផ្លូវក្រោម ដាមបារសំខាន់ និងចំណើបនៃមានរកបាន បុមានស្រាប់នៅតាមមូលដ្ឋាន ភូមិ ឬ របស់ខ្លួន ដូចជា កន្លែក ចុងអង្គរ ជនឡន កណ្តាប្រ ចកបាយទា ការកសំណាល់បន្ថែម ឬ ផ្ទៃបាយជាថីម... ។ ល ។ ប្រកែប្រែកដឹងនៃនោះរមានដូចជា : ត្រីនិន ត្រីកន្ល ត្រីទិន្នន័យ ត្រីកាបសាមញ្ញ ត្រីកាបស និងត្រីកាបតណ្ហ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។



ត្រីនិន



ត្រីកន្ល



ត្រីទិន្នន័យ



ត្រីកាបសាមញ្ញ



ត្រីកាបស



ត្រីកាបតណ្ហ (ម្រិប្តាល)



ត្រីកាបតណ្ហ (រូប)

କୁ କୋରଟେଟିଭ୍ ଫାନ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରୈଷ୍ଣ୍ ମ୍ୟୁନ୍ ଫିଲ୍ଡ୍ ଏନ୍ଡ୍ ଟ୍ରୈଷ୍ଣ୍ ଗ୍ରେନ୍


ក្នុងត្រីម្យារ គឺជាក្នុងត្រីមានទំហំពួកចេង ដែលទើបនឹងពាណិជ្ជកម្ម និងចាប់ផ្តើមចេះសុចំណើយ ។ ចំណោកក្នុងត្រីពួក មានទំហំធំជាងក្នុងត្រីម្យារ ។ ការថែចំបំបនក្នុងត្រីម្យារក្នុង ស្រែសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានបរិមាណរស់ជ្រើន និងជំជាត់ភាប់របៀប ។ ក្រោយពីថែចំបំបនក្នុងត្រីម្យារក្នុងរយៈពេលពី ២- ៣ សប្តាហ៍ នៅក្នុងត្រីមាន ទំហំការនៃតែដែល ធ្វើឱ្យទិញរាល់នៅការនៃតែចង្វែវតែ ដែលមានដល់ប៉ែនពាល់មិនលូដល់ការលួយតាមាស់របស់ក្នុងត្រី ដូចខ្លះចាំបាច់យើងត្រូវចាប់រីនក្នុងត្រីមកដាក់បំបនក្នុងស្រែសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលទិញទេរៀបចំ ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីលួយតាមាស់បានភាប់របៀប ។ បច្ចេកទេសថែចំបំបនក្នុងត្រីម្យារ និងក្នុងត្រីពួក មានដូចខាងក្រោមនេះ :

၁၁ - ြန်း နိုင်ကရော်ပံ့ပိုးပံ့ပိုးနှုန်းနှုန်း

- ស្រែបែងកូនត្រីម្រាប់ គ្មានទំហំក្នុងលួម ដើម្បីរាយស្ថិតិការបែងកូន ដូចជាទំហំពី ៥០ ទៅ ១៥០ ម៉ែត្រការ ប្រាការបណ្តាឃី ៩០ ម៉ែត្រ ទៅ ២០ ម៉ែត្រ ទឹកមានពី ៥ ទៅ ១០ ម៉ែត្រ និងមានជំនាញ ០.៥ ម៉ែត្រ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម) ។
 - ដើម្បីបែងកូនត្រីម្រាប់មានបរិមាណរស់ថ្មីន ស្រែបែងកូនត្រីម្រាប់ ម៉ាប៉ែងត្រូវរៀបចំឱ្យបានស្ថាតលូ តីតានត្រីការ កំង់ប កូនកាត់ ពស់ អន្ត់ សត្វដងនៃក ទោម កាមឡូក..... ។ល ។ ដែលសូបំផ្លាស្ថាកូនត្រីម្រាប់ជាអាមរារ ។



សេចក្តីថ្លែងក្នុងត្រីមានសំណាក្យោះព័ន្ធជូន



រូបភាពស៉ុលិត បំផ្តោយកុន គ្រឿង

- ដូចនេះ ស្របតាមទីកន្លែងមួយអស់ ដើម្បីថាប់ត្រីការ កំឡុប ក្នុងភ្នាត់ ពស់ អនុង.... ។ល ។ ទាំងអស់នេះ កុំខ្លួនសល់ក្នុងស្រប៖ វិចស្សារភកកំបាតស្របទុកឱ្យមានជាន់ខ្លួន ៩៣-៩៤ ។
- រចបាចកំបារពី ៣ ឡើ ៥ គ.ក្រ ក្នុង ១០០ ម^២ សម្រាប់ស្របចាស់ ប្រើ ៣ ឡើ ១៥ គ.ក្រ ក្នុង ១០០ម^២ សម្រាប់ស្របត្រឹម និងទុកស្របបាលថ្មី ចំនួន ៩-១០ គ្រឿង ។
- បន្ទាប់មកបង្កើរទីកច្ចាលស្របដោយប្រើតម្រងផ្សោះ ដើម្បីការពារកុំខ្លួនត្រីការ បូសត្វូលិតច្ចាលស្រប៖ និងត្រូវមានត្រនាប់ត្រឡប់ក្នុងស្រប៖ ដើម្បីកុំខ្លួនទីកស្របៗ ។



ស្របតាចកំបារហើយ




ស្របបញ្ចូលទីកដោយប្រើតម្រង និងត្រនាប់

- ក្រោយពីស្របបង្កើរទីកច្ចាល និងសារជាតិកំបារអស់ហើយ ត្រូវឈរឈរក្នុងត្រីម៉រីថ្មីច្ចាលក្នុងស្រប៖ភាម ដើម្បីកុំខ្លួនសត្វលិតកែតក្នុងស្រប៖ មុនពេលដាក់ក្នុងត្រីម៉រីបំបែន ។
- ដូចនេះ ពេលរវ៉ាបចំស្របដែលបំបែនក្នុងត្រីម៉រី មិនត្រូវបានដើរក្នុងស្រប៖ទេ ព្រោះវានឹងកែតសត្វលិតប៉ែន សុំបំផាត់ក្នុងត្រីម៉រី ។ បើនេះ ក្រោយពេលបំបែនក្នុងត្រីម៉រីមានទំហំចំ ស្របចាំបាច់ត្រូវបានដើរ ដើម្បីបានដើរបានចិត្តមួយជាតិ ដែលជាចំណិតស្របតាច (មានបញ្ហាកំពើរបៀវបប្រើដី ក្រោយពេលដាក់ក្នុងត្រីម៉រីបំបែននៅមេរវ៉ាបចំខាងក្រោយ) ។

កែវ - ស្រែ: និងការរៀបចំស្រែបៃបនកូនត្រីពុទ្ធដៃ

- ស្រែដែលបែនកូនត្រីពុទ្ធដៃ អាចមានទំហំប៉ុនទំហំស្រែដែលបែនកូនត្រីមេរ្តា បូមានទំហំដោយនេះក៏បាន បើផ្លូវកំខុមានទំហំធំពេក ព្រោះពីបាកត្រប់ត្រង់។ ជាទ្វាខ្សោះសម្រាប់កសិករ ទំហំស្រែបៃបនកូនត្រីពុទ្ធដែលមានពិន្ទុ ១៥០ ទៅ ២០០ ម៉ែត្រការ បូមានបណ្តាយពី ១៥ ម៉ែត្រ ទៅ ២០ ម៉ែត្រ និងទៅ ៣០ ម៉ែត្រ និងមានជាម្រាតី ០.៥ ម៉ែត្រ ទៅ ១ ម៉ែត្រ។
- ក្រោយពីកូនត្រីមេរ្តា មានទំហំធំ ត្រូវចាប់វាងផ្ទៃរទោបៃបនកូនស្រែមួយដែរឡើត ដែលត្រូវរៀបចំតាមវិធីដូចជានៅរៀបភាគប់ខាងលើ តែស្រែនេះត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតបន្ទូនបន្ទូន ដែលជាចំណីសំខាន់របស់កូនត្រីពុទ្ធដៃ។
- ដូចនេះ ស្រែដែលបែនកូនត្រីពុទ្ធដៃ ត្រូវប្រើប្រាស់ដាក់ក្នុងស្រែ។ ប្រភេទដីដែលប្រើប្រាស់កសិករ គឺ ដីដូចម្នាចាតិ ដូចជាបាយកក់ត្រូវបង្កើតរៀបចំស្រែដែលបែនកូនត្រីពុទ្ធដៃ។
- ត្រូវកំប្រើដីតិចិថិចិ ដែលទាំងមិនមែនរៀបចំស្រែដែលបែនកូនត្រីពុទ្ធដៃ។ ដីបានបង្កើតឡើងឡើង និងសម្រាប់បង្កើតបានដែរ។
- ក្រោយពេលដាក់ដីហើយ រយៈពេលប្រមាណពី ២ ទៅ ៣ ថ្ងៃ បើសង្គតយើពុទ្ធឌីកស្រែមានពណិតបែនង ទីបែនងកូនត្រីពុទ្ធដែលបែនកូនត្រីមេរ្តា។
- ម៉ោងឡើត ដើម្បីដែលបែនកូនត្រីមេរ្តា និងកូនត្រីពុទ្ធដែលបរិមាណរស់ប្រើប្រាស់ ត្រូវត៉ូខ្សែសំណាត់ជួរឲ្យស្រែ ដើម្បីការពារកំខុមានត្រីការ បុកដែលបែនកូនត្រីពុទ្ធដែលបែនកូនត្រីមេរ្តា (ដូចរូបភាពខាងក្រោម)។



ការរៀបចំស្រែដោយប្រើរៀបភាគ

ស្រែបែនកូនត្រីរៀបចំហើយ
និងមានសំណាត់ពីឲ្យជួរឲ្យ

-៤-




ការផែនកូនត្រួចរោងសេវាបំប៏ន

- លកខណ្ឌចាំបាច់ មុននឹងដែលកូនត្រួចរោងក្នុងបំប៏ន ត្រូវប្រាកដថា តាមត្រីកាជ ឬ កំងប កូនភាព ពស ។ល ។ និងតាមសត្វលិតបង់គុង នៅក្នុងបោះបំប៏នកូនត្រីម៉ោ។
- ចំពោះកូនត្រីម៉ោ អាមេរិកបំប៏នក្នុងសេវា បានចំនួនពី ២០០ ទៅ ៣០០ ក្បាល ក្នុង ១ម៉ោត្រ ការេ។
- និងកូនត្រីពុធ ៥៦៩៦២ ទៅ ៣ សង្គមីម៉ោត្រ អាមេរិកបំប៏នក្នុងបោះបំប៏នពី ២០ ទៅ ៣០ ក្បាល ក្នុង ១ម៉ោត្រ ការេ។
- កូនត្រីដែលជាកំប៏ន ត្រូវមានចំហេតុនត្រា ហើយនូចនេះទេ កូនត្រួចមិនហើនប្រែដៃងសុធម៌ណិ ជាមួយកូនត្រីដែលប្រើប្រាស់កូនត្រីដែលជាកំប៏ន។
- ដើម្បីឱ្យកូនត្រួចរោនពាល់បានល្អ និងជាយស្ថិតក្នុងការរាប់កូនត្រីលក់ កសិករគួរតែបំប៏នកូនត្រី ដាច់ដោយខ្សោកពីត្រា តាមប្រភេទត្រួចត្រូវមួយ។
- ត្រូវដែលកូនត្រីនៅពេលពិកមានពន្លឹះថ្ងៃ មេសវាងដែលកូនត្រីនៅពេលឆ្នាំ មេយិជិតក្រោះ ប្រពេលកំពុងក្រោះ និងក្រោយពេលក្រោះ។
- មុននឹងដែលកូនត្រួចរោងក្នុងសេវា ត្រូវត្រាំង ប្រុងជាកំកូនត្រី នៅក្នុងសេវាដែលត្រូវដែលរយៈពេលពី ៥ ទៅ ១០ នាទីជាមុនសិន វួចត្រាយមាត់ចំងារមិនត្រួចបានចំងារ បន្ទាលចំង់ ប្រុងជាកំកូនត្រួចរោងមិនមែនមួយ។ ដើម្បីធ្វើឱ្យសិតុណ្ឌភាពទិកក្នុងចំង់ និងប្រុងជាកំកូនត្រី ដូចត្រា និងសិតុណ្ឌភាពទិកក្នុងសេវា (ដូចរូបភាពខាងក្រោម)។
- បន្ទាប់មក ត្រូវធ្វើមាត់ចំង់ ប្រុងជាកំកូនត្រី ឱ្យកូនត្រីបាលចេញតាមសម្រល (ដូចរូបភាពខាងក្រោម)។



ចំហេតុនត្រីពុធអាមេរិកបំប៏នក្នុងសេវា



របៀបដែលកូនត្រួចរោងក្នុងសេវា

၁၄ - စာရွှေပြန်လည်ပေါင်းစပ်မှတ်ဆေးနိုင်သူ

- ចំពោះក្នុងត្រីមេរោ ត្រូវស្វារពងទា បកយកគ្រាប់ពងលើផ្លូវមកកនាងខ្សែតែជាមួយ ដាក់ខ្សែក្នុងត្រីសិតិ ៣-៤ ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ ។ ក្រោយរយៈពេល ៩ សប្តាហី យកត្រីលិត្យ បុការកសំណាល់ត្រីបាលស្ថុត បុច្ចោនីត្រាប់ ចំនួន ៥០% បុគខ្សែតែលាយជាមួយកន្លក់ ៥០% ដាក់ខ្សែក្នុងត្រីមេរោសិច្ចន ៣-៤ ដង ក្នុង ១ថ្ងៃ ។
 - ក្រោយពេលបំបែនក្នុងត្រីមេរោបានរយៈពេល ៩ ខែ ក្នុងត្រីមានចំហំដំឡើ ៩-៣ ស.ម គ្នរមាប់វារំលែកដាក់បំបែនក្នុងស្រែបំបែនក្នុងត្រីពួន ដើម្បីខ្សែក្នុងត្រីដាប់លួតលាស់បានលួយ ។ ចំនួនក្នុងត្រីដាក់បំបែន គ្នរមានចំនួនពី ២០ ទៅ ៣០ ក្នុង ១ថ្ងៃក្រោរ ។ មកដល់ដំណាក់ការនេះ ត្រូវបែបិជិជាក់ស្រែបំបែនក្នុងត្រី ដើម្បីខ្សែស្រែបំបែនក្នុងត្រី (មិនបានពារបែបិជិជ ក្រោយពេលលើចងក្នុងត្រី) ។
 - ក្រោពីនេះ ត្រូវបែបិច្ចុប់ខ្សែក្នុងត្រីសិដើម្បីខ្សែក្នុងត្រីលួតលាស់នាប់រហូស ដូចដាក់នឹងត្រីបាល បុច្ចោនីត្រាប់២០% លាយជាមួយកន្លក់ ៦០% ចុងអង្គរ ៩០ % និងសំណុកសេវា ៩០% ដាក់ស្វារលាយបាតាលត្តា សម្រាប់ដាក់ខ្សែក្នុងត្រីសិ ៣ ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ និងត្រូវបែបិសិមដាក់ចំណើ ដើម្បីនាយកស្រែលពិនិត្យបរិមាណចំណើដាក់ខ្សែក្នុងត្រី ។



ព្រះមាន



۴۳

ចំណើត្រាប់ ៩០ %



ଗ୍ରହଣ ୫୦ %



ស៊ីអាស្រែ ៩០



សំណើកស្រី ៩០ %

យកទេវក្នុងសារបច្ចុប្បន្ន



ទទួលលាងចំណីថ្វីសម្រប




- បរិមាណចំណើនដាក់ខ្សោត្រីសុ ទៅតាមសភាពក្នុងត្រីសុចំណើនដាក់ស្អែង ចេញសវនការដាក់ចំណើនដែលនាំខ្សោត្រីសល់ សូមយុទ្ធភាព និងចេញសវនការដាក់ចំណើនពីចំណុច ដែលនាំខ្សោត្រីសុចំណើនទានត្រប់ត្រាន់ ។
 - គ្រដាក់ចំណើនខ្សោត្រីសុទ្រីនៅពេលព្រឹកមានពន្លឹះថ្វី - នៅពេលថ្វី - និងនៅពេលរស់លមានពន្លឹះថ្វី ចេញសវនការដាក់ចំណើនត្រី នៅពេលមេយុជាតភេវ្យ - កំពុងភេវ្យ - និងក្រាបយពេលភេវ្យរច្ឈ ។
 - ត្រូវផ្តល់ចំណើនបែន្ទុមនេះ សម្រាប់បំបែនក្នុងត្រី រហូតដល់ក្នុងត្រីមានទំហំធំ ដែលអាចចាប់លក់ខ្សោត្រីសិករទិញយកទោធិពីធម្មបាន ។

၆၄- တမျိုးမြန်မာစီမံချက်အတွက် ပြည့်စုံသော မြန်မာနိုင်ငံ

ក្រោពីការផ្តល់ចំណុចបន្ថែមខាងលើ ថា បានចែងតាំងរបស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើតចំណុចមួយជាតិ (ក្នុងជាតិបុរិច្ចេកទេស) ដែលជាប្រព័ន្ធសម្រាប់ការបំបនក្នុងត្រួតពិនិត្យ ដូចនេះគ្រប់អនុវត្តការប្រើប្រាស់ជាតិ តាមរបៀបដូចខាងក្រោម :

- សម្រាប់កសិករ គូវតែបើប្រាស់ដីធ្លាចាតិដែលមានត្រាប់ក្នុងមួលដ្ឋាន ដូចជា ដីលាយកកោ ក្រុហិ ផ្លូវ មាន់ នា និង ដីមទ្រនានខេត្ត ដាក់ដី តាមរយៈបង្កើចខាងក្រោម ដោយមិនចាំបាច់បើដីគិតិមិកៗដើម្បីទីកស់សម្បូរចំណុចមួលដ្ឋានដែរ។ ចំពោះសេវាបែបនៃក្នុងត្រីម៉រ្បា ក្រោយពីលេងក្នុងត្រីម៉រ្បារច បន្ថែមពេលក្នុងត្រីម៉រ្បា មានទំហំត្រួចមិនត្រូវបើដីដាក់ស្របទេ ពីព្រោះក្នុងត្រីនឹងបាត់បង់ដោយសារសត្វលិតប្លងក្នុងកែវត្រួចត្រួចស្រប និងរសិក្សាក្នុងត្រី។



- បុំន្តែ ចាំបាច់ត្រូវប្រើដឹងមួយជាតិនេះ ឱ្យបានត្រីមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើសវាងធ្វើឱ្យទីក្រសួងសុឃុយ ត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារបំផុត ដូចនេះ ត្រូវដាក់ដីលាមកគោ ក្នុងប្រើប្រាស់ និង ដើមទទាញខេត្ត ត្រាំងក្នុងរណៈដីរយៈពេល ១ សប្តាហី ទីបច្ចុប្បន្នទីក្រសួងសុឃុយ នៅពេលថ្ងៃមានពន្លឹកព្រះអាណិត្យ ធ្វើសវាងបច្ចុប្បន្នទីក្រសួងសុឃុយ នៅពេលតាមពន្លឹកថ្ងៃ បុំន្តែ ពេលមេយិតភ្លៀង- កំពុងភ្លៀង- និងក្រោយពេលភ្លៀងរួច។
- ត្រូវបច្ចុប្បន្នទីក្រសួងសុឃុយបន្ទិចមួយទៅ ធ្វើសវាងបច្ចុប្បន្នបច្ចេកទេស ដើម្បីកំឱ្យទីក្រសួងសុឃុយ ត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារបំផុត នៅពេលទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិហើយ ត្រូវបញ្ចប់ការបច្ចុប្បន្នទីក្រសួងសុឃុយ រហូតដល់ទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិវិញ។
- យើងអាចដឹងថា ទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិបាន ដោយសង្គតមិលទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិ បុកំប្រើក្រមា និងកំរើដុសត្រងទីក្រសួងសុឃុយមកពិនិត្យមិលបរិមាណ សត្វលិតបុងគុងដូចរូបភាពខាងក្រោម។ បើសង្គតយើង សត្វលិតបុងគុងតុងដើម្បីក្រសួងសុឃុយ នៅពេលកំរើដុសត្រងទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិត្រប់ត្រាន់សម្រាប់បំបនក្នុងត្រីពុលដានហើយ។
- ក្នុងករណិតធមិនយើងមានសត្វលិតបុងគុងតុងដើម្បីក្រសួងសុឃុយ ត្រូវបច្ចុប្បន្នទីក្រសួងសម្បូរចំណុចមួយជាតិក្នុងរណៈដីរយៈពេលសម្រាប់បំបនក្នុងត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារបំផុត បុំន្តែកំបង្គុរចូលដើម្បីក្រសួងសុឃុយ ត្រីពុល និងក្នុងត្រីងារបំផុត។



របៀបដុសសត្វលិតបុងគុងពីស្រែ៖



រូបភាពសត្វលិតបុងគុងតុង






រូបភាពសត្វលិតបុងគុង

២. ភាពត្រួចត្រូវ

- ជាតុទៅ កូនត្រីមេរោត្រូវបំបនយោះពេលពី ៣-៤ អាមេរិក ឬ បំបនរហូតដល់ទំហំពី ២ ទៅ ៣ សង្គមិថែមៗ ត្រូវបំបនយោះពេលពី ៣ ទៅ ៤ អាមេរិកបន្ថែមទៀត រហូតដល់កូនត្រីមានទំហំពី ៥ ទៅ ៦ សង្គមិថែមៗ ទីបានមានកំណើនស្រីបំបនកូនត្រីក្នុងស្រែទូលាលទូផលុយ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដូចខាងក្រោមនេះ
- នៅពេលរៀបចំសម្រាប់បំបនកូនត្រីមេរោ និងក្នុងរយោះពេលបំបនកូនត្រីមេរោក្នុងស្រែ បុន្ថែមនៅពេលកូនត្រីមេរោនៅមានទំហំតូច មិនត្រូវបែនិធីដាក់ក្នុងស្រែឡើង ព្រមទាំងត្រូវបែនិធីដាក់ដោយសារទឹកប្រែប្រឈមស្អួល និងកូនត្រីមានទំហំប៉ែង ដោយសារលេត្តលិតបុងគុងទឹកត្រីមេរោ និងរុញត្រូវសិក្សាទី។
- បុន្ថែមត្រូវបែនិធីដាក់ស្រែ នៅពេលកូនត្រីមានទំហំធំ ដោយត្រូវអនុវត្តរបៀបបែនិធីឱ្យបានត្រីមត្រូវតាមបច្ចេកទេស ដូចបានបញ្ជាក់ខាងលើ។
- ត្រូវធ្វើឱ្យទឹកប្រែប្រឈមស្រែមានពាណិជ្ជកម្ម បុន្ថែមចំណុចមួយដាក់សម្រាប់កូនត្រីមេរោ នៅពេលកូនត្រីមានទំហំធំ ដើម្បីឱ្យកូនត្រីមានបរិមាណរស់ត្រីម និងចំណាត់កាប់រហូស។



រូបភាពសត្វលិតបុងក្នុងកូនអេក្រ



ប្រភេទខ្លះនៃសត្វលិតបុងក្នុង មិលក្នុងមិត្តសម្បទ


- ត្រូវផ្តល់ចំណួលបន្ថែមអូរការងារទៅពេលវេលា ដើម្បីអូរក្សានត្រូវជាតាត់សាប់របៀប
- ត្រូវការពារកំខុសតាមតម្លៃ ពារ កំដែល កូនភាគតាំ កណ្តារ....ផ្តលក្តុងប្រែសិទ្ធិនៃត្រូវបានលក្ខភាពត្រូវត៉ូសំណាត់ជុវិញ្ញាស៊ែន ដើម្បីអូរក្សានត្រូវមានបរិមាណរស់ថ្មីទេ។
- ក្រោយពេលបំបែនកូនត្រូវមែនចំហំដែលពីរ នៅ ៣ សង្គមឱះម៉ែត្រ ត្រូវចាប់វារំលែកឡើង បំបែនកូនប្រែសិទ្ធិនៃត្រូវត៉ូសំណាត់ជុវិញ្ញាស៊ែន ដើម្បីអូរក្សានត្រូវបានលក្ខភាពត្រូវបានសំណើរបៀប។
- មិនត្រូវអូរការងារដើម្បីធ្វើជំន៉ែជុវិញ្ញាស៊ែន បំងពន្លឹងព្រះអាណិត្យ និងស្តីករើបីជុះចូលកូនប្រែសិទ្ធិ ដែលជាបោតុធ្វើអូរក្សានប្រែសិទ្ធិ ឱ្យបានស្តីសែន កូនត្រូវតុល និងងារប៉ែប់របៀប។
- ហាមមិនអូរការកំខែ អារ៉ា បុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនត្រាំកូនប្រែសិទ្ធិ បុរាណកំស្តីក បុរាណី ត្រាំកូនប្រែសិទ្ធិ និងលាងផុងឆ្នាំកូនប្រែសិទ្ធិ ដែលជាបោតុធ្វើអូរក្សានត្រូវតុល និងងារប៉ែប់របៀប។



ហាមពេកគំខែ អារ៉ាកូនប្រែសិទ្ធិ




ហាមត្រាំស្តីកកូនប្រែសិទ្ធិ



ហាមលាងផុងចាប់ចូលកូនប្រែសិទ្ធិ

- ក្នុងករណី ក្នុងត្រីនឹងបក្សាលចំនួននៅលើផ្ទៃទីក្រុង ភាគចំនួននៅពេលត្រីកត្រាបិមធមុនថ្ងៃរោះ តី បណ្តាលមកពីទីក្រស់មិនឈុ ខ្ញោះខ្សោយអុកសុីសនរបាយក្នុងទីក្រស់ដូចនេះថាបាថ់ត្រូវអនុវត្ត ដូចខាងក្រោម :
- បាថសាចទីក្រស់ឡើងលើ ដើម្បីវិធីឱ្យខ្សោយអុកសុីសនដែលមានក្នុងបរិយាកាស របាយចូលទៅក្នុងទីក្រស់បាន
- ជាកការបង្កើរទីក្រដឹងចូលស្រែ៖
- ក្នុងករណី ក្នុងត្រីនៅពេលបន្ទាន់ដើម្បីបានឈឺថ្ងៃត្រូវប្រាក់ត្រាន់ក៏ដោយ ពេលនោះបើមានលទ្ធភាពត្រូវបង្កើរទីក្រាស់ចេញពីក្នុងស្រែ៖ មួយចំនួន និងបន្ទែមទីក្រុងស្អាត ត្រូវជាតិពុលចូលក្នុងស្រែ៖ ដោយប្រើតម្រងប្រាក់ត្រាន់ចូលស្រែ៖ ដើម្បីកំឡុងទីក្រស់លួតំ ដែលនាំឱ្យក្នុងត្រីពុល និងងារំ។
- ក្នុងករណីថ្ងៃបន្ទាប់ ក្នុងត្រីនៅពុល ទោះបើមានពន្លឹះថ្ងៃត្រូវប្រាក់ត្រាន់ក៏ដោយ យើងគ្រូចាប់រំលែកក្នុងត្រីចេញខ្លះ និងយកទោបំបែនក្នុងស្រែ៖ដែរនៅពេលក្នុងត្រី ។ ការចាប់ក្នុងត្រីរំលែកនោះ ត្រូវធ្វើនៅពេលក្នុងត្រីយំពុល ។




សកម្មភាពចាថិកស្រែ៖ នៅពេលត្រីពុលដើម្បីបក្សាលនៅពេលត្រីក

ໜັງ ຂາຍເຮັດໃຫຍ່ລົບສູນກຸງ


កំពង់ចាន់ដែលបានដាក់ និងការរៀបចំបានដ្ឋានក្នុងក្រោម

ហកចាត់ជាសំណាត់ជីវិេខ្សោយ បុគ្គលិកសំណើនិងក្រឡាយរាលិត ដែលតែដោរមានរាយដូច មុងដេក សម្រាប់ប្រើប្រាសកម្មភាពបំបែនកួនត្រី និងផលិតកួនត្រី (ដូចរួបភាពខាងក្រោម) ។ ដើម្បីដោរហកចាត់សម្រាប់បំបែនកួនត្រី យើងត្រូវអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម :

- យកសាច់អព្យុងខ្សែរ បុសំណាត់ដែរខ្សែរ បុច្ចោះសេវនឹទ្វូនមកដែរឱ្យមានរាល់ដៃមុនដោយ
 - ចំពោះហាតីបំបែនក្នុងត្រីម្បារ ត្រូវយកដោះសេវនឹទ្វូនក្រលាលិតមកដោរ
 - ចំពោះហាតីបំបែនក្នុងត្រីពុជ ត្រូវយកសំណាត់ដែរខ្សែរខ្សែរមកដោរ
 - ហាតីដីឡើងដោយសំណាត់ ៣ ដីដោះសេវនឹទ្វូន ១ដីដោះសេវនឹទ្វូន ២ដីដោះសេវនឹទ្វូន ៤
 - ឧទាហរណ៍ យើងចង់ដែរហាតីដែលមានបណ្តាញ ៣ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចូន ៤ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចូន ៥
 - ហាតីត្រូវដែរឱ្យមានត្រាចែកប្រឈម នៅការចែកចាត់និងផ្ទៀកខាងលើ និងត្រូវមានត្រាចែកចាត់និងផ្ទៀកខាងលើ និងបង្កើតរបាយការណ៍បង្កើតនិងបង្កើត
 - ទំហំហាតី ដែលនិយមប្រើ គឺមានបណ្តាញ ៣ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចូន ៤ថ្ងៃត្រូវបានបញ្ចូន ៥




របភាពហាត់ដែរហើយ



ផ្លូវសំណាក្ត់ជំរក្រឡាលិតសម្រាប់ដោរហាត់

- ដើម្បីជាអេឡើងចងបាត់ក្នុងស្រែ៖ យើងត្រូវ៖

- មានបន្ទាល់យើង ឬ បុសី ចំនួន ៤ដើម សម្រាប់ចងបាត់
- រៀបចំសិកខ្សោយចងក្នុងត្រឡប់ការបាត់ឱ្យបើយផ្សេច មុននឹងចុះចងក្នុងទឹក
- ដាក់បាត់នៅកាថ្វែងស្រែ៖ ឬ កន្លែងដែលមានទឹករាក់ល្អមជ្ឈម្ញុប្រើបាល ១ម៉ែត្រ ដើម្បីងាយស្រួលត្រួតពិនិត្យ
- បាត់ត្រូវដាក់ក្នុងស្រែ៖ ដែលមានទឹកពាណិជ្ជកម្ម និងដាក់កន្លែងណាមានពន្លឹះថ្មីត្រូវបែងចាន់ ហើយបាតបាត់ត្រូវចងពន្លឹះចិចចុលទៅក្នុងទឹកដែមទាំង ០.៥ម ទៅ ០.៧ម ហើយមាត់ខាងលើនៃបាត់ ត្រូវចងឱ្យខ្សែជុតពិទីកិត្តិ ០.៣ម ទៅ ០.៥ម ដើម្បីកំឡើងត្រូវត្រួតពិនិត្យ ។
- បាតបាត់ ត្រូវដាក់ឱ្យដុតពិបាតប្រែ៖ ដើម្បីផ្តល់រាយភាពអាមេរិកបាត់
- បើសិន បាតបាត់អំណុត ឬប៉ែងទ្រឹន យើងត្រូវយកដុំនិង បុងចិត្តមួយដុំតូច ដាក់នៅចំកណ្ឌាលបាតបាត់ ។



ការរៀបចំដោឡើង បាត់នៅក្នុងស្រែ៖

២. ភាពថែទាំបំបុន្តែនក្នុងត្រីមួយៗ និងក្នុងត្រីពុរ

៤១ - ការផ្លាស់ប្តូរពិធីសម្រាប់ប៊ុន

- ការលេងក្នុងត្រីមូលហាត់បំបែន ដូចត្រូវនឹងការលេងក្នុងត្រីមូលក្នុងស្រែបំបែនខាងលើដែរ
 - ចំពោះក្នុងត្រីមិនត្រូវព្យាព្យាបាយ នៅពេលយើពុមានក្នុងត្រីមូលជាប្រឈមនៅក្នុងស្រែ កសិករអាមេរិក ឬ ធន យកមកបំបែនក្នុងហាត់ក្នុងត្រីមិនត្រូវ (ដូចរូបភាពខាងក្រោម)
 - ហាត់មួយ ដែលមានទំហំណែនាំ ៣ម៉ែត្រ ទៅ៥ម៉ែត្រ និងកម្លស់ ១ម៉ែត្រ អាមេរិកបំបែនក្នុងត្រីមិនត្រូវ ៣០០០ ទៅ ៤០០០ក្នុង ចំពោះក្នុងត្រីមានទំហំ ១៩.៧ ឬ ៥០០ ក្នុង ក្នុង ១៩៩មករា ។
 - ចំណោកក្នុងត្រីពីទី ១.៥ ទៅ ២ សង្គមិនម៉ែត្រ អាមេរិកបំបែនក្នុងហាត់ខាងលើបានចំនួន ១៥០០ ទៅ ២៥០០ក្នុង ប្រាក់ ក្នុង ១៩៩មករា
 - ចំពោះក្នុងត្រីកាបសាមញ្ញ និងកាបស មិនត្រូវដោកបំបែនក្នុងហាត់ជាមួយក្នុងត្រីមិនត្រូវព្យាព្យាបាយ និងក្នុងត្រីផ្ទិនទេ ព្រោះធ្វើឱ្យក្នុងត្រីកាបសាមញ្ញ និងកាបស លួតលាស់យើត ដោយសារក្នុងត្រីមិនត្រូវព្យាព្យាបាយ និងក្នុងត្រីផ្ទិន ដណុំមសិធមិលីវីន ។
 - ដើម្បីឱ្យក្នុងត្រីលួតលាស់បានលួត និងងាយស្រួលក្នុងការរាប់ក្នុងត្រីលក់ កសិករគ្នរៀតបំបែនក្នុងត្រីក្នុងហាត់ដោយខ្សោកពិត្ត តាមប្រភេទត្រីមួយទេ ។



ការផ្តល់សក్షានត្រីនិភាពរៀបចំក្នុងសេវា



ការដាក់កូនត្រីបំបងក្នុងហាត់

៤១ - ការប្រើប្រាស់ចំណុចនេះ ក្រោយពេលដោងកូនត្រី

គឺជូនត្រានឹងការថែបំបែនកូនត្រីក្នុងស្រែទៅខ្លួនទៅបាន។

៤២ - ការប្រើប្រាស់នី ក្រោយពេលដោងកូនត្រី

- ក្រោមពីចំណុចនេះមានលក្ខណៈថា ចំណុចមួយដាក់ (រួចរាល់ពីបុងកូន និងសត្វបុងកូន) មានសារ៖ សំខាន់លាត់ សម្រាប់ការថែបំបែនកូនត្រី។ ដូចនេះយើងត្រូវដឹងថ្មីថ្មីថែបំបែនកូនត្រីស្រុងបាន។
- ទីកន្លែងដែលដាក់បាន ត្រូវរៀបចំឱ្យមានពណិត់នៃល្អជានិមួយ ដោយប្រើប្រាស់ចំណុចមួយដាក់ ដូចបានរៀបចំ ក្នុងមេរោនការបំបែនកូនត្រីក្នុងស្រែ។




៥. ការគ្រប់គ្រង


ដើម្បីថែបំបែនកូនត្រីក្នុងបាន ទទួលបានលទ្ធផលល្អ ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចខាងក្រោមនេះ :

- ចំពោះបាននិមួយទៅ មុននឹងដំឡើងក្នុងទីកន្លែង ត្រូវត្រួតពិនិត្យមិនមែនកំនែងចុះផ្ទាយ និងដោរឱ្យបានជាប់មំល្បួន។
- ត្រូវការពារកុំឱ្យមានពពុកសត្វចំងោកតែបាន ដូចជា ត្សាម កណ្តាល..... ជាដើម
- ត្រូវដុសសំអាតបាន ឱងក្រុងមួយអាទិត្យ ដោយប្រើដឹងដុសច្បាប់ម៉ោង មិនត្រូវប្រើប្រាស់នឹងដុសបានឡើយ ព្រោះនាមឱ្យរំហក។ ការដុសសំអាតនេះ គឺធ្វើឱ្យបុងកូនអាចចូលទៅក្នុងបានបានប្រើបាន។

- ត្រូវឧស្សាហ៍ព្រមទាំងពិនិត្យមិលហាត់ កំរងមានកំន្លែងផ្ទះផ្ទាយ
- ត្រូវការពារ កំឡុងត្រីកាច ពស់ កដៃប កាថាត ឬ កណ្តាត ចូលក្នុងហាត់សុក្សនត្រី
- ត្រូវបុរិទិត្តការងារបាត់ ទៅរកកំន្លែងត្រីដោលូម ក្នុងករណីកំន្លែងចាស់រាក់ពេក
- ករណីមានភ្លៀងត្រូវប្រើប្រាស់ត្រី កំរងទិកលិចហាត់ នាំឱ្យក្នុនត្រីចេញរច
- ករណីស្រែមានសែ ហើយមានអំណើតត្រាក្នុងហាត់ ត្រូវកែវរដ្ឋសវាមេរោគ ព្រោះនាំឱ្យក្នុនត្រីពុល
- ត្រូវធ្វើជាបន្ទូមក្នុងស្រែ ករណីទិកស្រែដែលមានពាណិជ្ជកម្ម និងត្រូវឧស្សាហ៍ដែលត្រួតបង់តុងពិសេសដែលដាក់បន្ទូមក្នុងហាត់ ដើម្បីឱ្យក្នុនត្រីសុ។



កដៃប ត្រី លោកចូល ហាត់សុក្សនត្រី



ហាត់លិចក្នុងស្រែ ពេលមានភ្លៀងផ្ទាក់

បច្ចុប្បន្នបីអគ្គលោកស្សារត្តិ

១. ភាពស្តីប័ណ្ណត្រួតពិនិត្យបញ្ជីអគ្គលោកស្សារត្តិ

ពេលកូនត្រួតពិនិត្យមានទំហំពី ៤ ថ្ងៃ ៦ស.ម បុ ពី ២ ថ្ងៃ ធ្លៀន ច្បាំងដែង យើងអាចចាប់លក់ឱ្យកសិករចិត្តឱមបាន ។



កូនត្រួតពិនិត្យដែលនឹងជីវិកជាតុនសម្រាប់លក់ឱ្យកសិករ :

- ត្រូវចាប់កូនត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវលក់ចេញពីស្រែៗ នៅពេលត្រូវកម្មានថ្វីរោះ ដាក់ក្នុងហាត់ និងមិនត្រូវផ្តល់ចំណុចឱ្យរាស្សី ១ ថ្ងៃ មុននឹងជីវិកជាតុន
- ចំពោះកូនត្រួតពិនិត្យដែលត្រូវមានកំនែក្នុងហាត់ រយៈពេលយូរថ្ងៃ យើងអាចឱ្យចំណុចឱ្យរាស្សីបាន ហើយមិនត្រូវផ្តល់ចំណុចឱ្យរាស្សីត្រូវត្រូវតិចស្តីឡើងទៀត ដើម្បីបានការបារិយាយដែលស្រួលបាន និងការបារិយាយដែលស្រួលបាន ។
- មិនត្រូវលក់កូនត្រូវ ថ្ងៃឱ្យកសិករណាបាន ដែលមិនបានរៀបចំស្រែដោយនូវការបារិយាយដែលស្រួលបាន ។
- អ្នកលក់ត្រូវពន្លាល់អ្នកមកទិញកូនត្រូវ ឱ្យយល់ច្បាស់ពីរបៀវបចិត្តឱមត្រូវជាមុនសិន បុណ្តល់សេវាបច្ចេកទេសចិត្តឱមត្រូវថ្ងៃអ្នកទិញ (បីមាន) ទើបលក់កូនត្រូវ ឱ្យតាត់ ។
- អ្នកលក់ត្រូវបើកត្រូវ ដើម្បីវិនិច្ឆ័យពីរឿងកូនត្រួតពិនិត្យបានទំហំបុំនៅត្នាសម្រាប់លក់ ។


២. រាជធីកសិក្សាលក្ខនក្រឹត

ការដឹកជញ្ជូនក្នុងត្រួតពី មានពីរបៀវបតី ការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន និងការដឹកជញ្ជូនដោយប្រើផុង ប្លែងចាំង ។

១ - ការដឹកជញ្ជូន ដោយប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ន

- ការដឹកជញ្ជូនរបៀបនេះ អនុវត្តន៍ប្រាប់ផ្ទុវត្ថាយ ដោយប្រើខ្សែដឹកជញ្ជូន ប្លូងចាំងអុកសុីសែន (បើមាន) ។ អ្នកលក់គ្នាប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នពីរដាននៃទីប្រជុំ ដែលរាងចំណែកដឹកជញ្ជូន ។
- ចំណែកដឹកជញ្ជូន ដែលនិយមប្រើ មានទំហំបណ្តាយ ៥០ ស.ម និង ទីនិងមាត់ចំង ៦០ស.ម
- ត្រូវដាក់ទីកសុំ ១ភាគ ៤ នៃចំង រួចដាក់ក្នុងត្រួតពី ២០០ ឡើ ៣០០ក្បាល ក្នុងចំង ។ ចំពោះក្នុងត្រួតពីម្រោគ អាមេរិក ៩០០ ឡើ ២០០០ក្បាល ក្នុងចំង សំរាប់លក់ឱ្យកសិករណាដែលយកទៅបំប៉នឡើតតែបុណ្យការ ។
- បន្ទាប់ពីដាក់ក្នុងត្រួតពីរចហើយ ត្រូវទាញមាត់ចំងចំហើយខ្សែដឹកជញ្ជូន រួចក្របុងមាត់ចំងឱ្យរបៀប យកកោសិកងមកចងមាត់ចំងឱ្យបានដិតឡើ ។ យើងអាចប្រើខ្សែដឹកជញ្ជូនបញ្ចូនចំងបែបនេះ សម្រាប់តែការដឹកជញ្ជូនផ្ទុវត្ថាយដើម្បីតែបុណ្យការ ។ បើនេះក្នុងករណីក្នុងត្រួតពីត្រូវដឹកជញ្ជូនផ្ទុវត្ថាយ ចាំបាច់ត្រូវប្រើខ្សែដឹកជញ្ជូនផ្ទុវត្ថាយ ។
- រួចត្រូវត្រូវមកពេញ ប្រាប់ ៥ លីបូសិី ហើយត្រូវបំបាត់ការបានដឹកជញ្ជូន រួចដាក់ចំងក្នុងត្រួតពីក្នុងកពេញ ប្រាប់ ៥ លីបូសិី ដើម្បីការពារកំឱវិចំងផ្ទាយ ។

របៀបបញ្ចូលខ្សែដឹកជញ្ជូនចំងដាក់ក្នុងត្រួតពី



ដាក់ទីកសិកមួយភាគបុននៃកម្មសំ
ចំង និងក្នុងត្រួតពី ២០០ ក្បាល



របៀបបញ្ចូលខ្សែ
ដឹកជញ្ជូនចំង



របៀបចាប់ក្របុងមាត់ចំង




របៀបចងមាត់ចំង




ចំងក្នុងត្រួតពីចងក្រឹត


របៀបបញ្ចូលខ្សែសុំសេនក្នុងចំណេះដាក់ក្នុងត្រី




ជាក់ទិកមួយភាគចុន ទេរកមួសចំង



សាក់ភ្លុនត្រីពូជា
៣០០ ក្បាល




មាត្រូយោ របៀបបញ្ជាប់
លកនទិក អកសុំសន



បញ្ជាញឱ្យលេខមួយជាកិត្តិចង់
រួចបញ្ហាលឱ្យលេខកសិក្សន



សកនុយោ
ចេញពិចដ្ឋ



ចង់កុនត្រីចងរច

៤ - ការងារដែលបាន ដោយប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដែល



| | |
|--|----|
| បច្ចេកទេសបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៩ |
| ១ - ការថែចំបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៩ |
| ក. ការថែចំបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ២ |
| ក១. ស្រែ: និងការរៀបចំស្រែ:បំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ២ |
| ក២. ស្រែ: និងការរៀបចំស្រែ:បំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៤ |
| ក៣. ការលែងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៥ |
| ក៤. ការប្រើប្រាស់ចំណុចបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៦ |
| ក៥. ការប្រើប្រាស់ដី ក្រោយពេលលែងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ៧ |
| ២. ការគ្រប់គ្រង | ៨ |
| ៣ - ការបំបែនភូមិត្រួវក្នុងខេត្ត | ១២ |
| ក. បច្ចេកទេសដោយហាផ័ន្ធនិងការរៀបចំហាផ័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើង | ១២ |
| ៤ - ការថែចំបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៤ |
| ៤១. ការលែងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៤ |
| ៤២. ការប្រើប្រាស់ចំណុចបំបែនភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៥ |
| ៤៣. ការប្រើប្រាស់ដី ក្រោយពេលលែងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៥ |
| ៥. ការគ្រប់គ្រង | ១៥ |

| | |
|---|----|
| ៦. ការរៀបចំភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៧ |
| ៧. ការដំឡើងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៨ |
| ក. ការដំឡើងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៨ |
| ខ. ការដំឡើងភូមិត្រួវក្នុងសេវាទីផ្លូវ | ១៩ |

សេចក្តីផ្តើម

ការចិត្តឱមត្រីជាដែកកម្មយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងវិស័យកសិកម្ម ដែលផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន ដល់ការប្រើជីវៈភាពដែកកម្មបាបាររបស់ប្រជាពាស្ត ពិសេសប្រជាកសិករត្រីក្រ ដែលរស់នៅត្រូវយើដឹងនៃសាខាឌូចជា : ទ្វូត់នៃសាខា -ទន្លេ -បីង -ព្រៃក ឬ តំបន់ទីកធ្វុជាតិនាយក។ ដើម្បីបំពេញគោលបំណងដែកកម្ម និងចំណាត់នេះ រដ្ឋបាលដល់បាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ដើរពីដែកកម្មត្រីនេះឱ្យមានការអភិវឌ្ឍដល់តំបន់ជាថ្រើនដែលខ្សោត្រី នៅក្នុងបណ្តាណខេត្តមួយចំនួន នៃត្រោះរាជាណាពាល មកកម្មបាល ដោយបានដែកកម្មដែលបានចែកចាយនៅក្នុងកសិករត្រី ឬដែកកម្មដែលបានចែកចាយនៅក្នុងកសិករត្រី និងរៀបចំការត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ការចិត្តឱមត្រីឱ្យបានល្អ ដើម្បីជួយដោះស្រាយជីវៈភាពដែកកម្មបាបាររបស់គ្មាន។

ដោយយោចំយើត្រូវការចង់ទទួលចំណោះដឹងបច្ចេកទេសចិត្តឱមត្រូវបស់កសិករជាថ្រើន ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែជូបប្រទេសការខែខាតមួយបារពេទ្ធ ត្រូវសារ ហើយដែលអ្នកដែនកាត់រដ្ឋបាលដល់ឈី មិនអាចចុះបង្ហាគតែកសិករទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឌីរីដែលចិត្តឱមត្រូវបាន រដ្ឋបាលដល់ឈីបានរហូតដែលក្រោមស្រីរកោដ្ឋុព្វាយស្តិពី “បច្ចេកទេសចិត្តឱមត្រូវជាលក្ខណៈគ្រូសារ” ហើយបានចែកចាយដូចនេះប្រជាកសិករក្នុងបណ្តាញតែជាថ្រើន តាមរយៈអ្នកដែនកាត់រដ្ឋបាលដល់ឈី ដែលកំពុងជួយផ្សេងៗបច្ចេកទេសចិត្តឱមត្រូវ។ ម្បាឃទេវតែដោយមានអង្គការក្រោរដ្ឋាភិបាលជាថ្រើនបានដួយជូនការងារចិត្តឱមត្រូវនេះដល់កសិករនៅតាមជនបទដីដែរនៅ៖ បានធ្វើឱ្យកសិករមួយភាពជីឡុខ្លួនត្រូវបានប្រាប់ចិត្តឱម។ ហើតនេះរដ្ឋបាលដល់ឈីបានដលិតស្រីរកោដ្ឋុព្វាយស្តិពី “បច្ចេកទេសបំបែនក្នុងត្រូវជាលក្ខណៈគ្រូសារ” ហើយនឹងមានកម្រានស្រីរកោដ្ឋុបច្ចេកទេសមួយទេវតែស្តិពី “បច្ចេកទេសបង្កាក់ និងភ្លាស់ត្រូវជាលក្ខណៈគ្រូសារ” សំដែជួយបង្ហាគតែបង្រៀនកសិករ ដែលមានបទពិសោធន៍ជិត្តឱមត្រូវជាថ្រើនត្រាំ ឯុទ្ធផ័ន្ធបច្ចេកទេសបំបែន និងដលិតក្នុងត្រូវ ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាកង្វៈខាតក្នុងត្រូវបានប្រាប់ចិត្តឱម។

